


# SURFCONEXT

## HOE BEPAAL JE WIE ER TOEGANG KRIJGT TOT EEN DIENST?



Dit is de route van de Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC, locatie VUmc

WIL JE NIET IEDEREEN TOEGANG GEVEN TOT EEN DIENST? VOLG DEZE STAPPEN:

Kan de dienst meewerken aan autorisatie? Wil je daar gebruik van maken?

Maak afspraken met de dienstleverancier

Ja

Nee

Gebruik SURFconext Autorisatieregels

Bepaal op basis van welke gegevens je toegang wil geven

| PROVISIONING   | ATTRIBUTEN  | INSTELLINGS-GROEPEN  | SURFCONEXT TEAMS  |
|--|---|--|---|
| Alleen gebruikers die al bekend zijn bij de dienst kunnen inloggen.  | Gebruikers met bepaalde attributen (kenmerken) kunnen inloggen.   | Gebruikers die bij een bepaalde groep horen die een instelling al heeft, kunnen inloggen.  | Gebruikers die in een SURFconext Team zitten, kunnen inloggen.  |
| <b>Hoe?</b><br>De <b>instelling</b> deelt vooraf voor alle gebruikers die mogen inloggen een unieke <b>identificer</b> met de dienst. Dit kan bijvoorbeeld via een speciale tool, een koppeling met het IdM-systeem of een tekstbestand. | <b>Hoe?</b><br>De <b>instelling</b> kent <b>attributen</b> toe aan gebruikers op basis waarvan wordt bepaald of de gebruiker bij de dienst mag. | <b>Hoe?</b><br>Bestaande <b>groepen</b> binnen de <b>instelling</b> worden beschikbaar gesteld aan SURFconext. Dat lidmaatschap bepaalt of de gebruiker bij de dienst mag. | <b>Hoe?</b><br>Een <b>beheerder</b> maakt via <b>SURFconext Teams</b> een groep aan waar hij/zij gebruikers voor uitnodigt die kunnen inloggen. |

